

Inloggen op het eduroam WI-Fi netwerk

versie 1.0 | september 2013 | Ewoud Boll

OVO

Om Android toestellen te kunnen koppelen met het eduroam netwerk is het noodzakelijk deze handleiding te doorlopen.

Inloggen op het eduroam

Eduroam is een beveiligde verbinding waarmee men via persoonlijke inlog gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) toegang maakt met het Wi-Fi netwerk.

Indien Eduroam bij uw school of instellingen is uitgerold zullen leraren of studenten van anderen scholen met eduroam op uw eduroam netwerk verbinding kunnen maken, hiervoor gebruiken zij hun eigen inlog gegevens. De punten waar verbinden via eduroam mogelijk is kunt u terug vinden op <http://www.eduroam.nl>.

Deze korte handleiding beschrijft u hoe u met een Android toestellen of tablets verbinding kunt maken met het Eduroam Wi-Fi.



1. Zorg er eerst voor dat uw telefoon helemaal up-to-date is. Controleer dit bij uw settings. Ga hiervoor naar instellingen> Toestel Info > Selecteer 'Software Update'



Zodra uw telefoon of tablet up-to-date is kunt u verder gaan met de volgende stap.

2. Vervolgens gaat u naar: Instellingen -> Wireless -> 'Eduroam'. Uw telefoon of tablet probeert nu verbinding te maken met het Eduroam netwerk. Om verbinding te kunnen maken, moeten er een aantal gegevens worden ingevuld. Neem de hieronder staande instellingen over op uw telefoon of tablet:

- EAP-Methode: **PEAP**
- Verificatie fase 2: **MSCHAPV2**
- CA-Certificaat: **(niet-gespecificeerd)**
- GebruikersCertificaat: **(niet-gespecificeerd)**
- Identiteit: Emailadres
- Anonieme identiteit Emailadres
- Wachtwoord: (Let op hoofdletter gevoelig, dit wachtwoord gebruikt u ook bij het inloggen op uw PC of Laptop).




Na het invoeren van deze gegevens selecteert u onderaan het venster 'verbinden'. Het Android toestel zal nu verbinding proberen te maken en zich te identificeren met de gegevens die u zojuist heeft ingevuld. Mocht uw toestel nog niet kunnen aanmelden op eduroam ga dan verder met stap 3.

3. Indien u na het juist invoeren van de gegevens geen verbinding kan maken, moet uw telefoon of tablet helemaal opnieuw worden opgestart.

4. Mocht het probleem blijven bestaan, gaat u naar Instellingen -> Beveiliging ->

Selecteer vervolgens: 'Aanmeld gegevens wissen'. Zie hieronder de onderste optie.



VRAGEN ?


Neem contact op met de PROXSYS Servicedesk op tel. 088-776 9797 of servicedesk@proxsys.nl

5. Wanneer u nog steeds geen verbinding kan maken met het eduraom, gaat u na bij uw IT beheerder of uw WiFi gebruik maakt van PRIVATE CERTIFICATES. Mocht uw WIFI hier geen gebruik van maken, gaat u verder met stap 6. Indien dit het geval is gaat u via uw telefoon naar het onderstaande adres: <http://pki.proxsys.net>. Selecteer vervolgens de 3^{de} regel " PROXSYS Root CA 01.crt. Download het certificaat en sla het op onder dezelfde naam **PROXSYS Root CA 01**.

pki.proxsys.net - /

[PROXSYS Root CA 01+.crl](#)
[PROXSYS Root CA 01.crl](#)
[PROXSYS Root CA 01.crt](#) ←
[PROXSYS Sub CA 01+.crl](#)
[PROXSYS Sub CA 01.crl](#)
[PROXSYS Sub CA 01.crt](#)
[web.config](#)


Nadat dit certificaat geïnstalleerd is voert u nogmaals stap 2 uit. Selecteren dit keer onder het veld 'CA-Certificaat' het certificaat wat u net heeft gedownload. Druk op verbinden.



VRAGEN ?

Neem contact op met de PROXSYS Servicedesk op tel. 088-776 9797 of servicedesk@proxsys.nl

6. Wanneer uw locatie geen gebruik maakt van PRIVATE CERTIFICATEN, maakt uw locatie gebruik van PUBLIC CERTIFICATES. In dit geval is het certificaat al reeds aanwezig in uw toestel. Dit kunt u verifiëren door naar instellingen -> beveiliging te gaan. Selecteer vervolgens het eerste tabje van links om alle certificaten te zien.



**De bovenstaande instellingen zijn getest op een toestel met Android versie 4.1.2. Onder het menu*

'Toestel-info' kan men het toestel nummer zien. Indien u een lagere versie heeft update dan eerst uw toestel. Indien uw toestel reeds up-to-date is en er nog geen verbinding met Eduroam mogelijk is, dan is uw besturingssysteem zover verouderd dat het mogelijk geen verbinding kan maken met het Eduroam Wi-Fi.

VRAGEN ?

Neem contact op met de PROXSYS Servicedesk op tel. 088-776 9797 of servicedesk@proxsys.nl